

# RSCmd Manual

## 1. Introduction RSCmd and Data

- RSCmd.rar

压缩包，包含着RSCmd.exe和数据test.hdr, test.img。

- RSCmd.exe

可执行程序，即源代码编译链接后的输出结果。

- test.hdr

图像元数据文件，描述图像数据的数据，是ASCII文件，用记事本(notepad)或Notepad++，EditPlus等工具打开即可看到相关内容。打开示意图如下：

```
1 ENVI
2 description = {
3     Canon City, Colorado, Landsat TM, Calibrated to Reflectance }
4 samples = 640
5 lines    = 400
6 bands    = 6
7 header offset = 0
8 file type = ENVI Standard
9 data type = 1
10 interleave = bsq
11 sensor type = Landsat TM
12 wavelength units = Micrometers
13 z plot range = {0.00, 100.00}
14 z plot titles = {Wavelength, Reflectance}
15 default stretch = 2.0% linear
16 band names = {
17     TM Band 1, TM Band 2, TM Band 3, TM Band 4, TM Band 5, TM Band 7}
18 wavelength = {
19     0.48500, 0.56000, 0.66000, 0.83000, 1.65000, 2.21500}
```



- test.img

图像数据文件，图像二进制流，按照排列顺序，一个一个像素顺序排列的文件。

## 2. How to Execute RSCmd

- Win+R - Windows图标+R

弹出运行框，输入cmd，执行，弹出控制台窗口



- Execute RSCmd

输入如下的命令行, 即可启动程序

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - RSCmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.17134.472]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Apple>d:

D:\>cd D:\00.Public\Courses\00PCPP_Private\04.Code\RSImage\RSCmd\Release
D:\00.Public\Courses\00PCPP_Private\04.Code\RSImage\RSCmd\Release>RSCmd.exe
```

- RSCmd.exe

程序界面如下：

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - RSCmd.exe
C:\Users\Apple>d:

D:\>cd D:\00.Public\Courses\00PCPP_Private\04.Code\RSImage\RSCmd\Release
D:\00.Public\Courses\00PCPP_Private\04.Code\RSImage\RSCmd\Release>RSCmd.exe
##### Remote Sensing Image Process Tools. #####
# X - Exit Exit          退出程序
# O - Open              打开影像文件
# D - Display           显示图像
# I - Information       输出当前图像的路径，行列值、波段数、数据类 数据类型
#                       排列方式等信息
# C - Closed            关闭当前图像
# S - Statistics        输出图像数据统计量，若文件未打开，输出提示
# H - Histogram         输出图像的直方
# ? - Help              输出本信息
# A - Save as           输入保存的文件路径，输出图像为二进制文件
# R - Rotate            图像旋转，输入角度逆时针
# Z - Zoom              图像缩放，输入比例尺出
# F - Filter            输入滤波核，输出滤波后图像
#####
```

### 3. Command Line

## 3.1 Open

- Open Command

```
Input a command: o
Input Image file path: test.img
Input a command:
```

## 3.2 Statistics

- Command Line

cmd C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - RSCmd.exe

```
D:\00.Public\Courses\00PCPP_Private\04.Code\RSImage\RSCmd\Release>RSCmd.exe
##### Remote Sensing Image Process Tools.#####
# X - Exit Exit      退出程序
# O - Open   打开影像文件
# D - Display 显示图像
# I - Information  输出当前图像的路径，行列值、波段数、数据类 数据类 型、排列方式等信息
# C - Closed   关闭当前图像
# S - Statistics 输出图像数据统计量，若文件未打开，输出提示
# H - Histogram 输出图像的直方
# ? - Help     输出本信息
# A - Save as  输入保存的文件路径，输出图像为二进制文件
# R - Rotate   图像旋转，输入角度逆时针
# Z - Zoom     图像缩放，输入比例尺出
# F - Filter   输入滤波核，输出滤波后图像
#####
Input a command: o
Input Image file path: test.img
Input a command: s
```

- Output

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - RSCmd.exe

```
Input Image file path: test.img
Input a command: s
Statics of Band 1
Min = 0
Max = 100
Mean = 17.0503
Variance = 6.73732
#####
Statics of Band 2
Min = 0
Max = 100
Mean = 23.5676
Variance = 8.35227
#####
Statics of Band 3
Min = 0
Max = 100
Mean = 25.9843
Variance = 9.81718
#####
Statics of Band 4
Min = 0
Max = 100
Mean = 35.1816
Variance = 10.025
#####
Statics of Band 5
Min = 0
Max = 100
Mean = 29.2482
Variance = 9.3304
#####
Statics of Band 6
Min = 0
Max = 100
Mean = 22.5933
Variance = 7.98367
#####
Input a command: _
```


### 3.3 Histogram

- Command Line

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - RSCmd.exe

```
D:\00.Public\Courses\00PCPP_Private\04.Code\RSImage\RSCmd\Release>RSCmd.exe
##### Remote Sensing Image Process Tools. #####
# X - Exit Exit          退出程序
# O - Open              打开影像文件
# D - Display           显示图像
# I - Information       输出当前图像的路径，行列值、波段数、数据类 数据类 型、排列方式等信息
# C - Closed            关闭当前图像
# S - Statistics        输出图像数据统计量，若文件未打开，输出提示
# H - Histogram         输出图像的直方
# ? - Help              输出本信息
# A - Save as           输入保存的文件路径，输出图像为二进制文件
# R - Rotate            图像旋转，输入角度逆时针
# Z - Zoom              图像缩放，输入比例尺出
# F - Filter            输入滤波核，输出滤波后图像
#####
Input a command: o
Input Image file path: test.img
Input a command: h
```

- Output Histogram



## 3.4 Display

- Command Line

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - RSCmd.exe

```
D:\00.Public\Courses\OOPCPP_Private\04.Code\RSImage\RSCmd\Release>RSCmd.exe
##### Remote Sensing Image Process Tools. #####
# X - Exit Exit      退出程序
# O - Open          打开影像文件
# D - Display       显示图像
# I - Information    输出当前图像的路径，行列值、波段数、数据类 数据类型、排列方式等信息
# C - Closed        关闭当前图像
# S - Statistics     输出图像数据统计量，若文件未打开，输出提示
# H - Histogram      输出图像的直方
# ? - Help          输出本信息
# A - Save as       输入保存的文件路径，输出图像为二进制文件
# R - Rotate        图像旋转，输入角度逆时针
# Z - Zoom          图像缩放，输入比例尺出
# F - Filter        输入滤波核，输出滤波后图像
#####
Input a command: o
Input Image file path: test.img
Input a command: D
Input Display Parameters(Display Type, Stretch Type, Red, Green, Blue) :
Input Display Type 0-Gray or 1-Color : 1
Input L-Linear stretch, Others - default is Normal : n
Input RGB bands or gray Band in base 0 : 5 3 2
```

- Output Image:




- Linear Stretch



C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - RSCmd.exe

```
D:\00.Public\Courses\00PCPP_Private\04.Code\RSImage\RSCmd\Release>RSCmd.exe
##### Remote Sensing Image Process Tools.#####
# X - Exit Exit          退出程序
# O - Open              打开影像文件
# D - Display           显示图像
# I - Information       输出当前图像的路径，行列值、波段数、数据类 数据类 型、排列方式等信息
# C - Closed            关闭当前图像
# S - Statistics        输出图像数据统计量，若文件未打开，输出提示
# H - Histogram         输出图像的直方
# ? - Help              输出本信息
# A - Save as           输入保存的文件路径，输出图像为二进制文件
# R - Rotate            图像旋转，输入角度逆时针
# Z - Zoom              图像缩放，输入比例尺出
# F - Filter            输入滤波核，输出滤波后图像
#####
Input a command: o
Input Image file path: test.img
Input a command: D
Input Display Parameters(Display Type, Stretch Type, Red, Green, Blue) :
Input Display Type 0-Gray or 1-Color : 1
Input L-Linear stretch, Others - default is Normal : L
Input RGB bands or gray Band in base 0 : 5 3 2
```

- Linear stretch Display




- Gray Display Command Line



C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - RSCmd.exe

```
D:\00.Public\Courses\00PCPP_Private\04.Code\RSImage\RSCmd\Release>RSCmd.exe
##### Remote Sensing Image Process Tools.#####
# X - Exit Exit      退出程序
# O - Open          打开影像文件
# D - Display       显示图像
# I - Information   输出当前图像的路径，行列值、波段数、数据类 数据类 型、排列方式等信息
# C - Closed        关闭当前图像
# S - Statistics    输出图像数据统计量，若文件未打开，输出提示
# H - Histogram     输出图像的直方
# ? - Help          输出本信息
# A - Save as       输入保存的文件路径，输出图像为二进制文件
# R - Rotate        图像旋转，输入角度逆时针
# Z - Zoom          图像缩放，输入比例尺出
# F - Filter        输入滤波核，输出滤波后图像
#####
Input a command: o
Input Image file path: test.img
Input a command: D
Input Display Parameters(Display Type, Stretch Type, Red, Green, Blue) :
Input Display Type 0-Gray or 1-Color : 0
Input L-Linear stretch, Others - default is Normal : L
Input RGB bands or gray Band in base 0 : 2_
```

- Output: Gray Display



- 试着改变波段组合，显示不同的伪彩色图像

## 3.5 Filter


- Filter Command Line

```

D:\00.Public\Courses\00PCPP_Private\04.Code\RSImage\RSCmd\Release>RSCmd
##### Remote Sensing Image Process Tools. #####
# X - Exit Exit          退出程序
# O - Open              打开影像文件
# D - Display           显示图像
# I - Information       输出当前图像的路径，行列值、波段数、数据类 数据
# C - Closed            关闭当前图像
# S - Statistics        输出图像数据统计量，若文件未打开，输出提示
# H - Histogram         输出图像的直方
# ? - Help              输出本信息
# A - Save as           输入保存的文件路径，输出图像为二进制文件
# R - Rotate            图像旋转，输入角度逆时针
# Z - Zoom              图像缩放，输入比例尺出
# F - Filter            输入滤波核，输出滤波后图像
#####
Input a command: o
Input Image file path: test.img
Input a command: F
Input Filter Kernel Parameters(odd size and kernel):
Input filter kernel size (3x3,5x5,...odds) : 3
M - Mean Filter Kernel, Others Key - Optional Filter Kernel
M
Input a command: D
Input Display Parameters(Display Type, Stretch Type, Red, Green, Blue) :
Input Display Type 0-Gray or 1-Color : 0
Input L-Linear stretch, Others - default is Normal : L
Input RGB bands or gray Band in base 0 : 2_

```

- Image Filtered



- 试着改变滤波核的大小，看看图像会有哪些变化。
- 自定义滤波

cmd C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - RSCmd

```
D:\00.Public\Courses\OOPCPP_Private\04.Code\RSImage\RSCmd\Release>RSCmd
##### Remote Sensing Image Process Tools. #####
# X - Exit Exit          退出程序
# O - Open              打开影像文件
# D - Display           显示图像
# I - Information        输出当前图像的路径，行列值、波段数、数据类、数据类型、排列方式等信息
# C - Closed            关闭当前图像
# S - Statistics         输出图像数据统计量，若文件未打开，输出提示
# H - Histogram         输出图像的直方图
# ? - Help              输出本信息
# A - Save as           输入保存的文件路径，输出图像为二进制文件
# R - Rotate            图像旋转，输入角度逆时针
# Z - Zoom              图像缩放，输入比例尺出
# F - Filter            输入滤波核，输出滤波后图像
#####
Input a command: o
Input Image file path: test.img
Input a command: F
Input Filter Kernel Parameters(odd size and kernel):
Input filter kernel size (3x3,5x5,...odds) : 3
M - Mean Filter Kernel, Others Key - Optional Filter Kernel
a
Input Kernel 3x3 : 0 -1 0
-1 5 1
0 -1 0
Input a command: D
Input Display Parameters(Display Type, Stretch Type, Red, Green, Blue) :
Input Display Type 0-Gray or 1-Color : 0
Input L-Linear stretch, Others - default is Normal : L
Input RGB bands or gray Band in base 0 : 2_
```

- Image Filtered



- 自定义输入滤波核，观察图像的变化！